

Autodesk Softimage 2012

配置インストールガイド

2011年4月 オートデスク プロダクトサポート本部

インストール前の注意事項

- ✓ 使用中の他アプリケーションは全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトを無効にしてください。
- ✓ インストールを行うフォルダ名には、半角英数字以外を使用しないでください。
- ✓ Windows Vista/Windows 7 をご使用の場合、製品のインストール及び初回起動が終わるまで UAC（ユーザーアカウント制御）をオフにしてください。
- ✓ インストールを行うには管理者権限を持ったユーザーでログインしてください。
- ✓ 以下のサイトより動作環境の確認を行ってください。

<http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/pc/index?siteID=1169823&id=14849984>

※サブスクリプションセンターからインストーラーをダウンロードした場合は、以下の手順をご参照ください。

1. インストーラーファイルをダブルクリックで実行
2. インストールに必要なファイルを解凍する場所をウインドウ中央の「Destination folder」で確認し、「Install」ボタンを押す
3. ファイル解凍後に以下のファイルを起動（拡張子はOSの設定により表示されていない場合があります）

32bit

C:\¥Autodesk¥Autodesk_Softimage_2012_English_Japanese_Win_32bit¥Setup.exe

64bit

C:\¥Autodesk¥Autodesk_Softimage_2012_English_Japanese_Win_64bit¥Setup.exe

- ✓ インストール及びその他の技術的な問題については下記の弊社Webサイトもご参照ください。
<http://tech.autodesk.jp/faq/faq/index.asp>




インストーラーの起動

インストールDVDをPCに入れると、左の画面が表示されます。
[配置]をクリックして次に進みます。

✓画面左下より、インストールに関連するヘルプや動作環境が参照できます。

クリックしてヘルプや動作環境が確認できます。




配置の環境設定 (管理イメージ)

配置インストーラーを作成するパスを設定し、各マシンに配布するインストール起動用のファイル名をセットします。

続いて実際にインストールを行うクライアントマシンのOSを選択します。

1. 各マシンに配布するインストール起動用ファイルの名前を入力します。
2. "管理イメージの場所"を指定します。
3. 配置インストールを実行するマシンのOSを選択します。



1. サイレントモードを有効にする場合はチェックします。
2. 各マシンにログファイルを作成する場合はチェックします。
3. インストール時のログを作成する場合はチェックして、パスを設定します。

- インストール設定
- 1 インストールをサイレント モードで実行
 - 2 各ワークステーションの temp フォルダにログ ファイルを作成
 - 3 ネットワーク ログ ファイルを作成:

配置の環境設定（インストール設定）

設定を確認して[次へ]ボタンを押します。

✓[インストールをサイレントモードで実行]
 インストール時に一切のユーザーインターフェースを表示せずに完了できます


✓[各ワークステーションのtempフォルダにログファイルを作成]
 各マシンにログを作成します。

✓[ネットワークログファイルを作成]
 インストールした際に、指定したネットワーク上のフォルダにログを作成します。



ソフトウェア使用許諾契約の同意

オートデスクソフトウェア使用許諾契約をよく読み、[同意する]を選択して、[次へ]ボタンを押します。




ライセンスの種類と製品情報 (スタンドアロ)

[スタンドアロン]が選択された状態でシリアル番号とプロダクトキーを入力します。

✓シリアル番号・プロダクトキーは、製品パッケージの裏面またはサブスクリプションセンターから送られたメールをご参照ください。

✓[この製品を30日間の体験版として使用]を選択した場合は、シリアル番号などの入力はありません。




ライセンスの種類と製品情報 (ネットワー)

[ネットワーク]が選択された状態でシリアル番号とプロダクトキーを入力します。

続いて画面右側の[ネットワークライセンス]の設定を行います。


✓シリアル番号・プロダクトキーは、製品パッケージの裏面またはサブスクリプションセンターから送られたメールをご参照ください。



ネットワークライセンスの設定 (シングル ライセンス サーバ)

ライセンスサーバが1台の場合は、[シングル ライセンス サーバ]を選択します。


[参照]ボタンでネットワーク上からサーバマシンを選択するか直接サーバ名/IPアドレスを入力します。



ネットワークライセンスの設定 (分散ライセンス サーバ)

購入したシート数を2台以上のライセンスサーバに振り分けたい場合は、[分散ライセンス サーバ]を選択します。

[参照]ボタンでネットワーク上からサーバマシンを選択するか直接サーバ名/IPアドレスを入力し、[追加]ボタンを押します。



ネットワークライセンスの設定 (冗長ライセンスサーバ)

3台のライセンスサーバでライセンスを管理する場合は、[冗長ライセンスサーバ]を選択します。
3台のサーバをそれぞれ[参照]ボタンでネットワーク上から選択するか、または直接サーバ名/IPアドレスを入力します。

✓幾つかの問題が報告されており推奨いたしません。




インストール先を確認

製品をインストールするフォルダを確認します。変更したい場合は、[参照]ボタンを押してインストール先を指定します。

✓インストールフォルダ名には半角英数字以外を使用しないでください。


✓ C:\Program Files\Autodesk\以下のフォルダ名は変更できません。



インストールの環境設定

インストールの詳細を設定したい場合は、三角形のボタンをクリックします。設定の変更を行わない場合は[インストール]ボタンを押すことでインストールが開始されます。


以下は三角形のボタンを押した場合を説明します。



サブコンポーネントの選択


インストールするサブコンポーネントを選択します。

✓グレーアウトされているサブコンポーネントは、インストール必須のものです。



その他のファイル


製品のインストールと同時にインストールを行うファイル（例えば、オリジナルのプラグインやスクリプトなど）やドライブがある場合は、それらを追加します。



Service Pack


コンピューターがインターネットに接続されている場合は、製品に適用可能なサービスパック又はホットフィックスを検索し、該当するものを表示します。

インターネットからダウンロード（又は既にハードディスクにコピー）したサービスパック又はホットフィックスを一度にインストール可能です。



環境設定の終了

環境設定が終了したら、三角形のボタンをクリックして製品リストに戻ります。



配置作成を開始

[作成]ボタンを押して、配置インストールの作成を開始します。



配置インストールの作成が実行されます。



インストールの完了

インストールが完了したら、[完了]ボタンを押してインストールを終了します。