


**Autodesk 製品**  
**ネットワークライセンス**  
**アクティベーションガイド**  
**(バージョン 2011 以降対応)**

2011 年 5 月 オートデスク プロダクトサポート本部



## ログイン

インターネットに繋がっているマシンで、以下のサイトに接続します。

<http://www.autodesk.com/register>

ユーザーID をお持ちでない場合は、[ユーザーID] 作成し、ログインします。

既にユーザー ID を持っている場合は、そのままログインします。

✓ 「日本のユーザーで既にコンタクト ID をお持ちの方は、ここをクリックしてください。」はクリックしないようにしてください。この登録方法は現在使用されていません。

✓ アクティベーションを行うマシンは、実際にライセンスサーバのマシンで無くても構いません。



## ユーザー ID の作成


必要な情報を入力し、[次へ]ボタンを押します。





## アカウントの選択

アカウントの情報を確認し、[次へ]ボタンを押します。




## 製品の登録とアクティベーション

製品のオペレーティングシステムを選択し、製品のシリアル番号を入力し、[次へ]を押してください。

オペレーティングシステムは、製品がサポートされているOSのみ対応しております。

ライセンスサーバの OS を選択します

シリアル番号を入力します。



サーバ名を入力します

イーサネットアドレスを入力します。

## 製品の登録とアクティベーション (シングルサーバ)

ネットワークサーバタイプを選択します。

ライセンスサーバが1台の場合[シングルライセンスサーバ]を選択します。

サーバ1ホスト名：ライセンスサーバとして使用するマシン名を入力します。

サーバID：ライセンスサーバとして使用するマシンのイーサネットアドレスを入力します。


## 製品の登録とアクティベーション (冗長型サーバ)

3台のライセンスサーバでライセンスを管理する場合[冗長型サーバ]を選択します。

✓ 幾つかの問題が報告されており推奨いたしません。




3台分のサーバ名とイーサネットアドレスを入力します



分散するサーバの台数を設定し、それぞれのサーバに対してサーバ名とイーサネットアドレスを入力します

## 製品の登録とアクティベーション (分散型サーバ)

購入したシート数を2台以上のライセンスサーバに振り分けたい場合、[分散型サーバ]を選択します



## 製品の登録とアクティベーション

ネットワークライセンスサーバのライセンスが表示されます。(左図赤文字)

[ライセンスファイルの保存]ボタンを押して、ファイルに保存します。

保存後は製品に同梱されている、ネットワークライセンスサーバのセットアップ手順に従い、設定を行います。